



Laboratoire du  
GHSIF  
270 Avenue Marc  
Jacquet  
77000 MELUN

## Prélèvement pour spermoculture

Ref : MO-PREA-006 V 03  
Version : 03  
Applicable le : 13-08-2019



## OBJET

Décrire la réalisation d'un prélèvement de sperme pour effectuer un examen microbiologique.  
Le spermogramme n'est pas réalisé au sein du laboratoire.

## SOMMAIRE

<b>I.</b>	<b>Indications .....</b>	<b>2</b>
<b>II.</b>	<b>Matériel.....</b>	<b>2</b>
<b>III.</b>	<b>Modalités de prélèvement .....</b>	<b>2</b>
	<b>Annexe ❶ .....</b>	<b>3</b>



Laboratoire du  
GHSIF  
270 Avenue Marc  
Jacquet  
77000 MELUN

## Prélèvement pour spermoculture

Ref : MO-PREA-006 V 03  
Version : 03  
Applicable le : 13-08-2019



### I. Indications

- Diagnostic d'infection génitale haute (prescription explicite pour la recherche de chlamydia)
- Recherche d'une cause infectieuse d'infertilité
- Infection tuberculeuse devant une épидidymite subaiguë ou chronique (surtout si antécédents de tuberculose).

### II. Matériel

- Pot stérile à ouverture large pour recueil de sperme
- Lingettes désinfectante

### III. Modalités de prélèvement

Le prélèvement est effectué au domicile si le patient n'est pas hospitalisé (lui fournir le récipient) ou dans les services de soins après 2 à 5 jours d'abstinence.

#### Étapes de recueil :

- Uriner avant le recueil
- Se laver les mains
- Se laver et désinfecter le gland, le méat, le sillon balano-préputial et le prépuce
- Rincer avec du sérum physiologique
- Préparer le flacon dans un flacon stérile
- Recueillir le sperme dans un flacon stérile (prélèvement effectué par masturbation)
- Refermer le flacon
- Acheminer le prélèvement au laboratoire dans l'heure



## Annexe ①

### REGLES INDISPENSABLES - PRELEVEMENT DU SPERME -

1) URINER AVANT LE RECUEIL AFIN DE RINCER L'URETRE  
(conduit commun à l'urine et au sperme)

2) SE LAVER LES MAINS AVEC SOIN

3) SE LAVER LE GLAND  
Au savon, après l'avoir décalotté




4) LE RINCER SOIGNEUSEMENT A L'EAU  
Se sécher les mains avec un sopalin  
Se sécher le gland avec une compresse stérile.

5) PUIS DESINFECTER LE GLAND



6) PREPARER LE FLACON  
L'ouvrir  
Poser le couvercle retourné sur la table



**ATTENTION, NE PAS TOUCHER L'INTERIEUR DU FLACON OU DU  
COUVERCLE.**

7) RECUEILLIR LE SPERME DANS LE FLACON

8) REFERMER LE FLACON SANS TOUCHER L'INTERIEUR DU COUVERCLE